Le Live FFS



Avant du faire du live il faut obtenir une identification

- Pour la FFS:
 - <u>https://inscription.ffs.fr/CreateLogin.php</u>
- Pour la FIS:
 - Demander une autorisation d'accès Envoyez un e-mail à <u>it@fisski.com</u>, en demandant un identifiant et un mot de passe pour accéder au chronométrage en direct. Pour la configuration du compte, indiquez votre nom, votre adresse électronique personnelle et les informations sur la discipline pour laquelle le service de résultats en direct ou le test sera effectué. Un compte de section membre FIS ne peut être fourni qu'à une seule personne

Plus de détail dans le Tutoriel ci-dessous

https://www.agilsport.fr/btn/tuto/identification.pdf

L' Activation

Depuis la page d'acceuil de SKIFFS

Aller dans le panneau de configurations des périphériques

Sélectionner le device live-timing si vous						
en avez 1 de créer ou faite ajouter						
Vous pouvez vous aider du tuto ci-						
dessous						
https://www.agilsport.fr/btn_nordique/						
tuto/devices 2020-10-31 14-31-46.mp4						

Actif	Nom	Туре	Version	Interface	Туре		Information	Information	
×	TAG Heuer CP-540/545	0	3,6	tag_cp540.lua	tcp	2	X 192.168.1.110:7000	192.168.1.110:7000	
8				Afficheur et Présentation					
×	Incrustation	19	3,3	incrustation.lua		\$	×	6	
×	TV Liste	12	2,3	tv_list.lua		2	×		
×	TV Liste Alpin	10	3,5	tv_list_alpin.lua		2	×		
×	TV Liste Fond	12	3,0	tv_list_fond.lua		2	×		
×	TV Web	12	1,1	tv_web.lua		2	×		
×	Tableau Led [96x16]	12	2,2	led_display.lua	tcp	2	X 192.168.74.141:7000		
×	Tableau Matrice	19	6,8	matrix_board.lua	serial	2	X COM5:1200	4	
×	Tableau Matrice	10	6,8	matrix_board.lua	serial	2	X COM5:2400 S	SI	
8				Dutils et Tableau de Bord					
×	Sauvegarde des impulsions	×	3,1	sav_impulsions.lua		2	×		
6				Live et Réseau					
×	Emulation TAG Heuer CP-540	4	2,9	emulator_tag540.lua		2	×		
×	Live Timing Alpin Async.		6,96	live_timing.lua		2	×		
×	Live Timing Alpin Async.	1	6,96	live_timing.lua		2	*		
×	Live Timing Nordique Async. :FFS (Site: htt		9,9	live_timing_cce.lua		2	×		
4	Live Timing Nordique Async. :Perso (Site: h		9,9	live_timing_cce.lua		2	×		

Pour vérifier ou modifier la configuration cliquer sur modifier et passer a la diapo suivante

Diapositive 3

ss1 stephane sandrin; 17/11/2023

La configuration

	Configuration du Live Timing	×			
Langue du device pour les messages	Global				
	Langue des messages	fr - Français 🗸 🗸 🗸			
Définition de l'entité ce qui définira l'envoi	Envoi des données sur la cible				
du live (site FFS / site FIS / site ESF)	Cible	ESF ~			
	F.F.S.				
Bien cocher FES pour que vous	Hostname	http://live.ffs.fr			
puissiez faire des tests a votre	Cocher pour faire un test	F.F.S.			
comme vous le souhaitez sans qu'elle	F.I.S.				
soit vu par le grand public	Hostname	live.fisski.com			
	Port	Automatique ~			
	Mot de Passe				
	C.J.F.				
Mettre le mot de passe donner par la	Hostname	https://technique.clubesf.com/live			
FIS et pour les tests voir procédure	Perso				
FIS	Hostname	http://localhost/live_timing			
	Valider	Fermer			

S'identifier FFS et FIS se servent de la mêmes identification





Envoyer des petits messages d'informations





Le live des poursuites

- > Une fois votre course de poursuite:
 - ✓ créer
 - ✓ Codex mis a jour
 - ✓ Liste M2 faite
- ✓ Entrer en chrono M1:
 - ✓ Faite envoi de la liste de départ M1
 - ✓ Puis faite envoi des temps de la manche en court
- ✓ Entrer en Chrono M2:
 - ✓ Envois de la liste de départ M2
 - ✓ Points au vert

Vous êtes prêt a chronométrer la poursuite vous aurez :

- ✤ le temps de l'épreuve 1
- le temps de l'épreuve 2
- ✤ le Tps Total